Лицензионные ключи «Субконто.Сайты»

Технические средства активации, выпуска, распространения и управления лицензионными ключами; режим без лицензионного ключа

Наименование ПО	«Субконто.Сайты»
Правообладатель	ООО «Субконто Урал», https://66soft.ru/
ОГРН / ИНН / КПП	1146623000567 / 6623099493 / 662301001
Адрес	622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 37, офис 15
Версия ядра	1.51.0
Дата редакции документа	21.11.2026

1 Общие сведения

Программное обеспечение «Субконто.Сайты» распространяется на условиях лицензионного договора. Предусмотрены два режима работы установки:

Режим	Назначение	Как включается
С лицензионным ключом	Коммерческий канал: скачивание комплектующих и обновлений с сервера правообладателя, состав продуктов по лицензии	Ввод и активация ключа в мастере установки или в панели управления
Без лицензионного ключа	Установка из дистрибутива, автономная работа без сервера правообладателя; в этом режиме установлен экземпляр для экспертной проверки	Параметр `SUBCONTO_LICENSE_FREE=true` в файле `.env`

Выпуск, распространение и учёт лицензионных ключей осуществляются правообладателем.

2 Режим с лицензионным ключом

2.1 Технические средства

Компонент	Роль
Сервер обновлений и лицензий	Выпуск и хранение сведений о

Компонент	Роль
update.66soft.ru	лицензиях; API регистрации инстанса (`/api/register`), активации ключа (`/api/license/activate`), проверки лицензии (`/api/check`) и выдачи обновлений (`/api/download`)
Панель управления экземпляра (`/admin` → «Сайт → Обслуживание»)	Ввод и активация ключа на стороне клиента; просмотр состава продуктов; проверка и установка обновлений
Мастер установки `subcontosetup.php`	Скачивание комплектующих по ключу и первичная привязка установки к ключу при развёртывании
Клиент обновлений в ядре	Запросы `/api/check`, скачивание и применение zip-пакетов согласно составу лицензии с проверкой контрольной суммы SHA-256

2.2 Процессы

1. **Выпуск ключа** — правообладатель создаёт лицензию на сервере update.66soft.ru с указанием продуктов (ядро, модули, коды шаблонов) и срока действия.
2. **Распространение** — ключ передаётся лицензиату по договору (электронно).
3. **Активация** — на экземпляре выполняется регистрация инстанса и активация ключа; состав доступных модулей и шаблонов сохраняется в настройках установки.
4. **Проверка** — обращения к `/api/check` подтверждают право на обновления и актуальные квоты и флаги.
5. **Управление** — изменение состава продуктов, продление, блокировка выполняются на стороне сервера лицензий правообладателем.

2.3 Адрес размещения средств

Технические средства управления лицензионными ключами размещаются на серверной инфраструктуре правообладателя на территории Российской Федерации (сервис update.66soft.ru) и администрируются из офиса: 622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 37, офис 15. Подтверждающие документы на размещение серверов прилагаются к заявлению в реестр.

3 Режим без лицензионного ключа

Ключ нужен только для скачивания комплектующих и обновлений с сервера правообладателя. Установка из дистрибутива работает без ключа.

Способы включить режим:

- **Мастер установки** `subcontosetup.php`: код программы разворачивается из архива дистрибутива; на шаге «Комплектующие» выбирается «Оставить файлы на сервере (без ключа)», на последнем шаге «Лицензия» — кнопка **«Установить без лицензионного ключа»**. Мастер записывает в `.env` параметр `SUBCONTO_LICENSE_FREE=true`.

- **Командная строка:** `php artisan subconto:install --product=cms … --license-free` — команда записывает тот же параметр в `.env`.
- **Вручную:** строка `SUBCONTO_LICENSE_FREE=true` в файле `.env`, затем `php artisan config:clear`. Из панели управления режим не включается и не выключается.

Поведение программы в этом режиме:

- лицензионный ключ не запрашивается; на рабочем столе панели управления — «Лицензия: Не требуется»;
- в разделе «Сайт → Обслуживание» нет ввода ключа, проверки обновлений и адреса сервера обновлений — остаются сведения о лицензии и установленных версиях;
- к серверу лицензий и обновлений (update.66soft.ru) нет ни одного обращения, даже если в базе данных остались настройки от прошлой установки;
- новые версии устанавливаются из дистрибутива (новый архив или `git pull`, затем `composer install --no-dev` и `php artisan migrate --force`).

4 Экземпляр для экспертной проверки

Экземпляр для экспертной проверки установлен в режиме без лицензионного ключа (`SUBCONTO_LICENSE_FREE=true`). Технических средств защиты (программных или аппаратных ключей, привязки к серверу лицензий) в нём нет; для установки и работы экземпляра лицензионный ключ не требуется. Образ виртуальной машины с экземпляром передаётся эксперту в составе заявления.

5 Лицензионный договор

Действующие редакции оферт публикуются на сайте правообладателя: https://66soft.ru/legal/oferta/sajty/.